



HDE Controller 4
Professional/LG Edition
MySQL 管理
拡張機能ご利用ガイド

MySQL 管理 拡張機能ご利用ガイドについて

HDE Controller 4 Professional Edition 製品の最新版(8P16、1L16)より「MySQL 管理」の機能拡張が行われております。

ご利用になる場合は以下の作業を行っていただく必要があります。

1) HDE Controller のアップデートを行ったお客様

通常のアップデート作業のみでは拡張された機能部分が表示されません。以下の手順にて MySQL 管理のアクセス権限設定を行ってください。

管理画面に root ユーザーでログインしていただき、HDE Controller 設定-->アクセス権限設定画面を開きます。

root ユーザーおよび ladmin 等 MySQL の管理権限を持つユーザーのアクセス権限を再設定してください。※MySQL 管理の使用/権限委譲状態が 5/5 から 6/6 へと変化します。

MySQL の管理権限を持つユーザーで管理画面にアクセスしていただき、拡張された機能部分 (MySQL 管理--権限設定)が追加されているかを確認してください。

2) 最新パッケージを利用して新規インストールを行ったお客様

特に作業を行う必要はございません。

本ご利用ガイドをご利用の際は、「HDE Controller 4 Professional Edition ユーザーマニュアル」第 5 章 イン트라ネットサーバーの構築の章、8.データベース (MySQL) P178 を併せてご参照ください。

■ 権限設定



権限管理


データベースの利用権限をユーザー毎に設定することができます。
⚠️ここでは、mysqlデータベースのdbテーブルの操作を行います。

権限追加

ユーザー名	データベース名	
lc@localhost	lc	 追加

権限一覧

ユーザー名	データベース名		
@%	test		
@%	test%_%		
lc@localhost	mysql		
one@localhost	mysql		

 設定する

データベースの利用権限をユーザー毎に設定することができます。

権限追加で追加したいユーザー名と利用させるデータベース名を選択し、追加します。

権限を削除したい場合は削除ボタンを押します。

権限設定

ユーザー名	lc@localhost		
データベース名	mysql		
権限	<input checked="" type="checkbox"/> SELECT	<input checked="" type="checkbox"/> INSERT	<input checked="" type="checkbox"/> UPDATE
	<input type="checkbox"/> DELETE	<input type="checkbox"/> CREATE	<input type="checkbox"/> DROP
	<input type="checkbox"/> REFERENCES	<input type="checkbox"/> INDEX	<input type="checkbox"/> ALTER

⚠️設定ファイルに変更を反映するには、上のOKボタンを押し、次に表示されたページの下にある「設定する」ボタンをクリックして下さい。

権限一覧の各ユーザーの編集画面で権限の設定を行ってください。



ここでは mysql データベースの db テーブルの操作を行っています。



ここでは `mysql` データベースの `user` テーブルの操作を行っています。

ユーザー管理

特定のホストからデータベースサーバーに接続する時のユーザーアカウントの追加、削除、編集を行います。
このユーザーはデータベースを利用するためのものでLinuxのユーザーアカウントとの関連性はありません。

⚠️ ここでは、mysqlデータベースのuserテーブルの操作を行います。

新規追加

[追加](#)

ユーザー一覧

ユーザー名	ホスト名	アクション
root	localhost	
root	www.example.co.jp	編集 削除
全て	www.example.co.jp	編集 削除
全て	localhost	編集 削除

[設定する](#)